

ТАМПОНАДА РАНИ ТА НАКЛАДАННЯ ТИСНУЧОЇ ПОВ'ЯЗКИ




01 **ЗАБЕЗПЕЧТЕ ДОСТУП** до рани, якщо цього не було зроблено раніше.



02 **ВИЯВІТЬ** джерело найбільш активної кровотечі та застосуйте прямий тиск на рану.



03 **ВИЙМІТЬ** бинт зі стерильного упакування.



04 Проведіть **ТАМПОНАДУ** рани бинтом безпосередньо у місці активної кровотечі. Упевніться, що залишки бинта розташовуються на 3-5 см над поверхнею шкіри.



05 Після тампонади рани **УТРИМУЙТЕ** тиск впродовж мінімум 3 хв.




06 Проведіть **ПЕРЕОЦІНКУ** зупинки кровотечі, утримуючи тиск.

ЯКЩО КРОВОТЕЧА НЕ БУЛА ЗУПИНЕНА:

07a Якщо застосована кровоспинна марля – заберіть її та проведіть повторну тампонаду новим гемостатичним бинтом (від **КРОКУ 3**).

АБО

07b При тампонаді звичайним бинтом, використайте ще один бинт та тиск на рану (3 хв.), поки кровотеча не зупиниться.




08 **ВИЙМІТЬ** еластичний бинт з упакування.




09 **РОЗМІСТІТЬ** подушку бинта над ранною або поверх накладеної пов'язки, застосовуючи тиск.




10 Щільно **ОБЕРНІТЬ** бинт навколо кінцівки переконавшись, що краї пов'язки повністю покриті ним.



11 **ЗАКРІПІТЬ** липучкою або застібною останній оберт еластичного бинта.



12 **ПЕРЕВІРТЕ** збереження кровообігу в кінцівці, визначивши наявність дистального пульсу.



13 **ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ** інформацію про надану допомогу та лікування у Картці пораненого TCCC.