

РАНИ ШИЇ: КОНТРОЛЬ ВУЗЛОВОЇ КРОВОТЕЧІ



01
ВИЯВІТЬ поранення та оцініть кровотечу.



02
ЗАСТОСУЙТЕ прямий тиск на джерело кровотечі, використайте гемостатичну марлю з аптечки пораненого.



03
ТАМПУНУЙТЕ рану гемостатичною марлю до повного заповнення порожнини рани.



04
РОЗТАШУЙТЕ зайві залишки марлі ззовні над раною.



05
УТРИМУЙТЕ тиск на рану протягом 3 хвилин.



06
Проведіть **ПЕРЕОЦІНКУ** зупинки кровотечі під час утримування прямого тиску.

ЯКЩО КРОВОТЕЧА НЕ БУЛА ЗУПИНЕНА

07a

Якщо була застосована кровоспинна марля – заберіть її та проведіть повторну тампонаду новим гемостатичним бинтом (від **КРОКУ 3**)

АБО

07b

При тампонаді звичайним бинтом, використайте ще один бинт та додатковий тиск на рану (до 3 хв.), доки кровотеча не буде зупинена.



08
РОЗМІСТІТЬ еластичний биндаж поверх гемостатичної марлі, залишаючи достатні за довжиною кінці для зав'язування вузла.



09
ПРОДОВЖУЮЧИ утримувати тиск, оберніть биндаж (не менше ніж 1,5 рази) навколо тампонованої рани.



ОГОРТАЙТЕ биндаж по діагоналі навколо грудної клітки через протилежну пахв. навколо спини в напрямку до рани.

Продовження на наступній сторінці...

РАНИ ШИЇ: КОНТРОЛЬ ВУЗЛОВОЇ КРОВОТЕЧІ

Продовження...




ОБЕРНІТЬ бандаж навколо шиї, під рукою, туго натягуючи еластичний бинт (створення додаткового тиску) та покриваючи перев'язувальний матеріал.

ПРИМІТКА: Не використовуйте компресійний пластиковий елемент на шиї.



ЗАФІКСУЙТЕ еластичний бинт шляхом зав'язування його вільних кінців у вузол.




ЗАФІКСУЙТЕ кінці вузла, обмотавши їх липкою стрічкою мінімум у 1,5 оберти.



ЗАФІКСУЙТЕ верхню кінцівку (зі сторони поранення) до грудної клітки за допомогою бинта.



ПРОДОВЖУЙТЕ ОЦІНЮВАТИ рану на предмет відновлення кровотечі.



ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ інформацію про надану допомогу та лікування у Картці пораненого TCCC.