




РАНА ПІДПАХВИ: КОНТРОЛЬ КРОВОТЕЧІ



01 **ЗАБЕЗПЕЧТЕ ДОСТУП** до рани та підніміть руку пораненого для оцінки джерела кровотечі.



02 **ЗАСТОСУЙТЕ** прямий тиск на місце найбільш активної кровотечі. **ПРИГОТУЙТЕ** кровоспинний бинт.




03 **РОЗТАШУЙТЕ** руку пораненого під кутом 90 градусів, поклавши її собі на плече.




04 Проведіть щільну **ТАМПОНАДУ** рани гемостатичним бинтом, доки не заповните всю рану.



05 **УПЕВНІТЬСЯ**, що залишки бинта розташовуються на 3-5 см над поверхню шкіри.



06 **УТРИМУЙТЕ** прямий тиск впродовж мінімум 3 хв.



07 Проведіть **ПЕРЕОЦІНКУ** контролю кровотечі, зберігаючи тиск.

ЯКЩО КРОВОТЕЧУ НЕ БУЛО ЗУПИНЕНО:

08a Якщо тампонада проведена гемостатичним бинтом – **ВИЙМІТЬ** його та проведіть **ПОВТОРНУ ТАМПОНАДУ** починаючи з кроку 3.

АБО

08b Якщо тампонада проведена звичайним бинтом – використайте додатковий бинт та прямий тиск (3 хв.) до зупинки кровотечі.

Продовження на наступній сторінці...

ПРИМІТКА: Можливо, доведеться розрізати одяг, щоб належним чином забезпечити доступ до поранення.

ПРИМІТКА: Надавати допомогу пораненому найкраще, коли він сидить. Якщо поранений не може сидіти, розмістіть його в положенні, максимально наближеному до сидячого для накладання еластичного биндажу.

